

#### 1.至【應用程式】尋找【FortiClient】後,點【兩下啟動】

		🔤 應用程	式		
$\langle \rangle$		<b>∷</b> × × ·		搜尋	
喜好項目					
MirDrop	預覽程式	語音備忘錄	影像擷取	聯絡人	辭典
🗐 最近項目					
<del>、 、</del> 應用程式		🥏 ,			
桌面	A A				
🖺 文件		<i>~</i> \$\$			
① 下載項目	App Store	Automator	Cisco Webex	FaceTime	FortiClient

# 2. 輸入【公司電腦登入帳號密碼】後,按【連結】

FortiClient		
文件 解助	0	
uesr	θ	
O COMPLIANCE & TELEMETRY		
🛞 VULNERABILITY SCAN		
REMOTE ACCESS		
(1) #15		
ф од	vpn 488 monoshop · →輸入公	司電腦登入帳號。
About	◎◎ →輸入公司	電腦登入密碼 + google authenticator 碼
	連接	<u> </u>
		= Authenticator +
		radius.fmt.com
		432 478
Unlock Settings		P3A-3000-PvC
		384 131
		jichen
		463 784

3.出現下圖畫面表示【連線成功】

FortiClient				
文件 帮助				
	VPN已連接			
uesr				
COMPLIANCE & TELEMETRY		_		
<b>A</b>			🦣	
W VULNERABILITY SCAN			1	
<b>A</b> 25.44		VPN 名籍 IP 地址	momoshop 10.212.134.201	
		用戶名	chpan	
🔅 設置		理接時間 接收字節數	2.98 KB	
About		發送字節數	10.23 KB	
		「中幽	f連接	
Unlock Settings				

4.至【應用程式】尋找【Microsoft Remote Desktop】後,點【兩下啟動】

•••		🚾 應用稻	昆式		
$\langle \rangle$		<b>∷</b> × × ·	Ê 🔍 Q	搜尋	
喜好項目 ◎ AirDrop	Fotor Photo Editor	Google Chrome	LINE	Microsoft Excel	Microsoft OneNote
➡ 最近項目 → 應用程式 桌面		P 달	5	w	
■ 文件 ○ 下載項目	Microsoft Outlook	Microsoft PowerPoint	Microsoft Remote Desktop	vicrosoft Word	Photo Booth

#### 5.直接【點兩下進入】,開始遠端連線



#### 6.輸入【公司電腦登入帳號密碼】後,按【Continue】



#### 7.登入後,點選【對應大樓進行主機喚醒開機】



#### 8.點選【連線】



9. 輸入【公司電腦登入密碼】	後,按【確定】
Windows 安全性	×
輸入您的認證	
連線到 10.2.88.64 時將會使用以下認證。	
● 會顯示自己姓名帳號	
密碼	→ 輸入公司電腦登入密碼
<sup>FM</sup> ·會顯示自己公司帳號	
□ 記住我	
其他選擇	
確定取消	

# 10.點選【是】

💀 遠端桌面連線	×
① 無法驗證遠端電腦的識別身分。您還是要握續嗎?	
無法驗證遺端電腦,因為該電腦的安全性憑證有問題,繼續進行可能並不安全。	
憑證名稱	
<ul> <li>來自還端電腦之憑證中的名稱: ra-2020.fm.local</li> </ul>	
憑證錯誤	
驗證還端電腦的憑證時發生下列錯誤:	
通 憑證不是來自信任的憑證授權單位。	
您要連線而不管這些憑證錯誤嗎?	
□ 不要再詢問我是否要連線到這部電腦(D)	
檢視憑證(V) 是(Y)	

# 11.登入後桌面上點選(喚醒軟體)



# 12.點選【Send】進行電腦喚醒開機(喚醒時間 3~5 分鐘)

Send       Receive         Profile:       My Profile         Settings       →         Host Name:       →         Subnet Mask:       →         MAC Address:       →         Protocol:       UDP         Protocol:       UDP         Protocol:       UDP	File Help	gic Packet Sender 🗕		
Settings         Host Name:         →會顯示自己電腦 IP(參考內部設定跳板機 SOP)         Subnet Mask:         →會顯示對應大樓的數字(參考內部設定跳板機 SOP)         MAC Address:         →會顯示自己網卡編號(參考內部設定跳板機 SOP)         Protocol:         UDP         Rest	Send Receive	My Profile		
Host Name:       → 會顯示自己電腦 IP(參考內部設定跳板機 SOP)         Subnet Mask:       → 會顯示對應大樓的數字(參考內部設定跳板機 SOP)         MAC Address:       → 會顯示自己網卡編號(參考內部設定跳板機 SOP)         Protocol:       UDP         Ret       ■	Settings			
MAC Address: → 曾顯示目已網卡編號(參考內部設定跳板機 SOP) Protocol: UDP -	Host Name: Subnet Mask:		──→會暴 ···→會暴	示自己電腦 IP(參考內部設定跳板機 SOP) 示對應大樓的數字(參考內部設定跳板機 SOP)
Parts a	MAC Address: Protocol:	UDP	→曾鼎 I	示目己網卡編號(參考內部設定跳板機 SOP)
	Port:	9		
Send			Send	

13.唤醒後,視窗正上方直接按【X】關閉
+ 10.2.88.64 - 5 ×
14.喚醒 3~5 分鐘後,點選【連回自己的電腦】
womo大樓 千禧大樓同仁 爾法大樓同仁 NDC同仁開 台中同仁開機 頭代點我 開機點我 開機點我 機點我 點我 點我 腦
15.輸入【自己公司電腦 IP】後,按【連線】
15 遠端桌面連線 - 🗆 X
<ul> <li>&gt; 遠端桌面</li> <li>連線</li> </ul>
電腦(C): 膨例: computer.fabrikam.com →輸入自己公司電腦 II
使用者名稱: 沒有指定
電腦名稱欄位空白。請輸入完整的遺端電腦名稱。
✓ 顯示選項(Q) 連線(N) 説明(H)

#### 16.點選【連線】



# 17. 輸入【公司電腦登入密碼】後,按【確定】



#### >>關機方式<<

Win7→選取網頁內的開始,輸入 cmd 後,按 entet,出現命令提示字元視窗,

輸入指令 shutdown -s -t 0 後,按 entet



Win10→選取網頁內的放大鏡,輸入 cmd 後,按 entet,出現命令提示字元視

窗,

輸入指令 shutdown -s -t 0 後,按 entet



